

Per configurare e quindi ricevere ed inviare la posta dal dominio del vostro sito web (ad esempio info@miodominio.it) vi occorrono i seguenti dati:


- Indirizzo imap o pop3
- Indirizzo smtp
- Username
- Password

Scegliere il client di posta

Il Client di posta è un programma con cui leggere le vostre email, noi consigliamo [Thunderbird](#): è disponibile su linux, mac e windows, è gratis ed è comodo. Potete scaricarlo dal sito ufficiale della mozilla foundation.

Una volta installato il programma vi basterà seguire la procedura guidata inserendo, quando richiesto, i dati indicati.

Configurazione di Thunderbird



Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

Ottieni un nuovo indirizzo di posta elettronica...

Il primo passo della procedura guidata è inserire indirizzo mail e password, poi cliccare su **continua**.

Thunderbird cercherà da solo di trovare i dati mancanti ma, nel caso del dominio personalizzato, questa procedura non sempre da esito positivo, conviene quindi inserire

manualmente i dati cliccando, come in figura, su **configurazione manuale**:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password: Ricorda password

Sono state rilevate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati

IMAP (cartelle remote) POP3 (tenere la posta sul proprio computer)

In entrata: IMAP mail. finsolution.net STARTTLS

In uscita: SMTP mail. finsolution.net STARTTLS

Nome utente: info

Nei campi di configurazione manuali vanno inseriti i dati relativi al pop/imap e smtp. Come indicato in figura:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password: Ricorda password

Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	IMAP <input type="text" value="pop.finsolution.net"/>	143 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	Password normale <input type="text"/>
In uscita:	SMTP <input type="text" value="mail.finsolution.net"/>	587 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	Password cifrata <input type="text"/>

Nome utente: In entrata: In uscita:

1

2

Una volta compilati i campi bisogna cliccare su “riesaminare” ed infine su “fatto”. La schermata sparirà e la posta sarà configurata correttamente.

Informazioni Autore



Redazione How To

La redazione che cura gli articoli tecnici e le guide di informatica.

[See author's posts](#)